




## Acelere o startup



Se você acha que o startup de seu Mac está lento, demais é possível tomar algumas atitudes:

- 1 Desabilite o teste de memória do Mac segurando as teclas **⌘** **Option** ao lançar o painel de controle Memory. Com isso, aparece a opção Memory Test permitindo desabilitá-la para que o Mac pule o teste quando iniciar o computador. Em máquinas com muita memória, esse teste dura até 15 segundos.
- 2 Cheque no painel de controle Startup Disk se um disco de startup válido está selecionado.
- 3 Desabilite o painel Multiple Users e as extensões ligadas a ele no Extensions Manager.



## Remova o Office 2001 "na unha"

Se você quiser remover manualmente o Office 2001 de seu disco, arraste os seguintes arquivos e pastas para o lixo:

### No HD

Microsoft Office 2001 Folder

### Pasta Extensions

(dentro do System Folder)

Microsoft Component Library

Microsoft OLE Automation

Microsoft OLE Library

Microsoft OLE Library

Microsoft Internet Library System

Microsoft Clipboard Library

Type Libraries (pasta)

### Pasta Preferences

(dentro do System Folder)

Embedding Preferences Microsoft

(folder)

PPC Registration Database

### Pasta MS Preference Panels

(dentro do System Folder)

Advanced

Networking

Cookies

File Helpers

General

E-mail

Password

Dialogs

Protocol Helpers

Proxies

Ratings

Security

User

Passwords

### Pasta Fonts

(dentro do System Folder)

Arial System

Arial Black

Century Gothic

Comic Sans MS

Copperplate Gothic Light

Copperplate Gothic Bold

Curlz

MT Impact

Edwardian

Script

ITC

Lucinda Handwriting

Monotype Sorts

Tahoma


Times New Roman

Verdana

Wingdings

## Cuidados com os disquinhos

Sabe aqueles CDs em forma de cartões de visita, com os dados do proprietário em formato digital para serem lidos em um drive de CD-ROM? E aqueles lindos mini-CDs menores. Pois é, se você tem um Mac com drive *slot-loading* (como o Cubo ou o iMac DV), não coloque nada no seu drive que não tenha o formato exato de um CD convencional. Se você colocar um mini-CD ou um cartão-CD, é muito provável que ele não apareça no seu Desktop nem saia mais do drive. Ele não sai nem enfiando um clipe no buracozinho à esquerda do drive, o famoso truque para tirar CDs encravados. Só levando na assistência técnica.



## DVD pixelado



Se você está vendo grandes áreas pixeladas (onde as partes escuras parecem estar cheia de quadrinhos) quando assiste filmes DVD no seu Mac, tente o seguinte:

- 1 Com o filme rolando, mude a resolução de tela para 800 x 600 e as cores para Millions no painel de controle Monitors ou na barra do Control Strip. Se você estiver vendo o filme num monitor externo, selecione a resolução de 720 x 480.
- 2 Selecione Normal Size como modo de exibição em vez de Full Screen.

## Pedale no Flash 4



Cansou de ficar editando *timeframes*? Esqueceu de criar aquele símbolo e vai ter que fazer tudo de novo? Quer relaxar, mas não tem nenhum Carmageddon por perto? Abra o About Flash 4, no menu da maçã, e na tela que aparecer, passe o mouse sobre o nome da Macromedia e clique sobre ele (ele fica clicável antes de subirem os créditos do lado esquerdo). Quando os créditos começarem a subir, clique em Thanks, e depois em Team. A tela do About vai virar um game em que voce controla o arranque de uma bicicleta e tem que saltar sobre os carros sem se arrebentar no muro do outro lado. Quando cansar de pedalar, é só clicar em Back to Work.

Danilo Pieri

dan@housemusic.com

