

OPÇÕES DO LAUNCHER


Além de poder fazer *drag & drop*, o Launcher – revisto e melhorado depois do update que transforma o sistema operacional no System 7.5.1 – traz mais uma surpresa. Para você conseguir trocar o tamanho dos ícones do Launcher no System 7.5.1, clique dentro da janela do Launcher segurando a tecla **⌘**. Aparecerá um menu *pop-up*, possibilitando a mudança para três tamanhos diferentes.

Irineu de Carli Junior, São Paulo (SP)



Dica perfeita para os cegeutas, ops!, deficientes visuais

ORGANIZANDO SEU APPLE MENU



Essa aqui dá um certo trabalho até ficar tudo no lugar certo, mas tem lá suas vantagens

Se você está usando o System 7.5 ou um utilitário que cria menus hierárquicos, coloque um Alias do seu disco rígido na pasta Apple Menu Items (dentro do System Folder) para ter acesso direto aos arquivos e programas dentro dele.

Organize seu Apple Menu por grupos de itens e não em ordem alfabética. Basta colocar no início dos nomes dos itens de um mesmo grupo um caractere especial ou uma seqüência de espaços em branco: quanto maior o número de espaços em branco, mais acima vai ficar o item no Apple Menu.

Copie num programa de desenho uma área em branco, crie um folder no Apple Menu, chame-o de "_____", dê um *Get Info* (**⌘-I**), clique no ícone e dê *Paste* (**⌘-V**). Agora é só seguir a regra dos espaços em branco e criar separadores no Apple Menu.

Aritanã M. Dantas, São Paulo (SP)

ZAPINAPIRRÃ

O artifício para limpar a Parameter RAM ou o "Zap na PRAM" (pronuncia-se pirrã) é um assunto controverso. Uns acham que não serve pra nada, outros que é uma medida muito drástica, outros que é a tábua de salvação. Nosso leitor, Didado Azambuja, além de dar a dica de como fazê-lo (segurar as teclas **⌘-Option-P-R**) durante o *Restart*, contou uma história que garante ser verídica para atestar a utilidade da dica e garantir sua camiseta.

"Mac IIx completamente morto. Toco na tecla *Power*, ele nem geme nem nada. Manda-se para um "famoso" Apple dealer carioca e o diagnóstico é placa lógica queimada. Troca-se a placa (US\$ 1.200) e, no dia seguinte, o mesmo sintoma. Como conheço a peça e já havia esperado 40 dias pela placa, resolvi exportar o Mac. Não é loucura não. Tirei uma guia de exportação e mandei o FX para San Diego. Lá diagnosticaram que o floppy drive estava queimando a placa. Troca-se a placa com a Apple, troca-se o floppy e ainda ganha-se um teclado estendido de lambuja. Possivelmente, pela coragem de exportar o Mac. Importa-se de volta e ao apertar o tal do *Power*, nada de novo!! Céus, grito eu!!!

Faço o Zap na PRAM e ele volta à vida, como num passe de mágica."

Didado Azambuja, Rio de Janeiro (RJ)

ARQUIVOS DO INFERNO

Se você tem algum arquivo no Trash e não consegue deletá-lo nem apertando a tecla *Option* quando dá um *Empty Trash*, tente o seguinte: Crie um novo folder no Finder ou no Desktop e coloque nele o mesmo nome do arquivo que você está tentando jogar no lixo. Depois, arraste este folder para dentro do folder onde está o arquivo que você quer jogar fora. Quando aparecer a mensagem perguntando se você quer trocar o novo arquivo pelo que está lá dentro, aperte OK. Pronto. Agora jogue fora o novo arquivo. Funciona!

Sergio B.A.R. Netto, Rio de Janeiro (RJ)

HARD TIPS

DICA PARA CABEÇÕES

Essa dica é só para mostrar como o Mac é um computador amigável, diferente desses PCs cheios de comandos esotéricos e cabalísticos (Heinar Maracy).

Quando dá uma pane no Mac, você pode digitar *G FINDER*, através da Programmers Switch (tela que aparece quando você aperta a tecla **⌘** e o botão de força). Se ainda assim não funcionar, digite:

SMOAYF4 (Return) PCFA700 (Return de novo) G (Return mais uma vez) {para retornar ao Finder} ou ainda, SM a78 3f3c 0002 A895 (Return) G A78 {para dar Shut Down}.

Márcio Carneiro, Rio de Janeiro (RJ)