




Pesquisas no Help Center

Quando estiver usando o Help Center do Mac OS 8.5, você pode utilizar os seguintes caracteres para ajudar na pesquisa por palavras-chave:



Procuras precisas no Help Center


+ Use o sinal matemático de mais quando quiser encontrar páginas que listem mais de uma palavra específica, do mesmo modo que se faz num site de busca como o AltaVista. Assim, se você quiser aprender mais sobre o Control Strip, digite `control + strip`.

| Esse símbolo representa “ou”. Se quiser ver os links que incluem informações sobre vídeo ou áudio, você tem que digitar `video | audio`.

! O ponto de exclamação significa “não”. Para restringir a abrangência de sua pesquisa de modo que os links incluam a palavra “vídeo” mas não “áudio”, digite `video ! audio`.

[] Os parênteses são usados para agrupar palavras a fim de se realizar um busca composta. Por exemplo, a frase `{hotdog + mostarda} ! pimenta` pode ser traduzida livremente como “Me dê um hot dog com mostarda, mas não ponha pimenta”.

Editando filmes com o QuickTime



Se você quer editar seus filmes QuickTime mas não possui nenhum software específico para isso, o QuickTime MoviePlayer permite que se faça cut e paste de elementos de mídia – vídeo, áudio, MIDI e texto – num filme existente. Copie o material que você quer adicionar e movimente o slider até o frame ele será inserido. Selecione Paste no menu Edit, para completar o processo. *Voilà!*, um software de edição simples e bem à mão.

De onde vêm os bebês?

É muito fácil saber quando e onde o seu Macintosh nasceu. O número de série de cada máquina traz as informações necessárias para saber se em qual localidade ela foi fabricada, a partir das letras iniciais:

- QT: Taiwan
- SG: Singapore
- XA: Elk Grove, CA run 1
- XB: Elk Grove, CA run 2
- CK: Cork, Ireland
- FC: Fountain, CO*
- JN: Japan
- I: IBM

EE: Taiwan
 QF: Elk Grove, CA
 Para determinar a data de fabricação, procure o terceiro número da série. Ele indica o ano, e os dois números seguintes indicam a semana do ano em que o produto foi fabricado. Ex.: se o número é NN428TYN33G, significa que o Mac foi produzido na 28ª semana (24-30 de junho) de 1994!

Faça o seu relógio parar


Eis uma dica sobre o “samba” do relógio da barra de menu. Quem usa o relógio da barra de menu configurado para mostrar segundos deve ter reparado que, no esquema de 24 horas, o relógio fica “dançando” de um lado para o outro à medida que os segundos variam. Isso já acontecia com várias fontes antes do Mac OS 8.5 mas, com ele, o problema se generalizou. A seguir, a minha solução. Para acabar com o “rebolado” do relógio



mantendo o esquema de 24 horas e o mostrador com segundos, basta configurar o painel de controle Date & Time para Append AM/PM to the time em Clock Options; depois, em Time Formats... preencha os campos Before Noon e After Noon com um espaço simples (e apenas um – isso é importante!) e pronto! A partir de agora, o relógio no esquema de 24 horas não vai mais dançar com a variação dos segundos. Isso funciona para a maioria das fontes e em qual-

quer tamanho. Ficam de fora as fontes mais inclinadas, como a Textile, ou as ornamentais, para as quais seriam necessários dois ou mais espaços ou caracteres, o que é totalmente desaconselhável, pois pode causar conflitos graves com diversos aplicativos que se baseiam nos parâmetros do sistema (ex.: Claris-Works/AppleWorks, GraphicConverter etc.).

Carlos Azambuja
 azambuja@ez-bh.com.br



A dança do relógio

Cheats básicos para Lode Runner 2

A nova versão de um dos mais populares jogos arcade dos anos 80 dá ao macmaníaco um jogo desafiador para jogar, mas também oferece mais uma oportunidade de comprometer sua integridade moral, trapaceando para ir o mais longe possível. Confira alguns cheats do Lode Runner 2.

Durante um jogo com apenas um jogador, pressione a tecla **[Esc]** e digite as palavras `glazed donut`. Você escutará um sonoro e satisfeito “Ha! Ha!”.

Volte para o jogo e digite esses códigos quando sentir que precisa de uns bons cheats:

[F3] volta um nível

- [F4]** avança um nível
- [F12]** ganha cinco vidas
- [B]** dez bombas a mais para cada categoria
- [K]** aciona a Beach Ball
- [I]** aciona o modo invisível
- [T]** aciona o modo Morph
- [B]** aciona o modo Cloak