



Traço nos ós



Imagino que muitos usuários de Word já necessitaram daquele “ozinho” sublinhado nas abreviaturas de número (nº) e de numerais ordinais (1º, 2º, ...), mas os teclados normalmente só oferecem o “ozinho” não sublinhado (º, **Option**(º)). Então, vamos sublinhar esse “ozinho”. Na barra de menu, selecione **View** ► **Toolbar** ► **Customize** ► **Commands** ► **Format** e arraste os botões **Superscript (x2)** e **Underline (U)** para sua barra de ferramentas. Pronto: quando você quiser o tal “ozinho”, é só clicar com o mouse nesses dois botões e teclar “o” ou, se preferir, “0” (zero).

Luiz Augusto Teló Bueno

Gucho@ig.com.br

A preguiça faz milagres



Se você precisa criar um logotipo, um texto diferente ou uma animação na sua home page, mas está morrendo de preguiça de ir até o Photoshop e ficar batendo cabeça, não esquite. Use o Flaming Text (www2.flamingtext.com). Lá você escolhe o efeito, coloca o texto, escolhe cor, textura etc e, como em um passe de mágica, seu texto fica com um incrível efeito digno dos melhores photoshoppeiros! Tem até animações para Web! Vale a pena pôr nos seus bookmarks.


Fabricio Lacerda

Vacaria/RS

Normalmente não damos dicas de sites nesta seção; mas, exageros à parte, você tem razão, o Flaming Text é bem legal.

A bruxa do DVD

Na última edição, comentamos que foi impossível assistir ao final de “A Bruxa de Blair” devido a um bug no DVD do PowerBook FireWire. O update para o Apple DVD Player 2.2 não resolveu o problema. Depois de várias tentativas, conseguimos solucionar o mistério. O DVD trava se o PowerBook ficar excessivamente quente. Neste caso, o melhor a fazer é abrir o drive, tirar o disco e esperar que ele esfrie.



Reforçando o teclado

A tecla **Control** do teclado de meu iMac simplesmente não suportou a pressão e acabou “afundando”. Eis aqui uma dica para quem, como eu, mora longe de revendas Apple e adora joguinhos:

- 1 Compre uma bisnaga de silicone líquido incolor (eu utilizei a da marca Akros, 50 g) em uma loja de material de construção.
- 2 Retire com cuidado, usando uma tampa de caneta Bic, a capinha do teclado (de cor preta).
- 3 Seguindo as instruções de uso do produto, preencha com silicone líquido o orifício interno da capinha do teclado (agora virada de cabeça para baixo). Utilize apenas o necessá-

rio. Após secar, apare as arestas do silicone (que virou uma borrachinha) com uma tesoura de bico fino, de forma a ficar com uma superfície convexa.


- 4 Recoloque, com cuidado, a capinha do teclado no lugar. Se não ficar satisfeito com o resultado, você pode repetir o processo ou simplesmente retirar todo o silicone com a mesma tesoura que usou. Aqui em casa, a tecla ficou um pouquinho “dura”, mas muito melhor do que antes.

Renato Pereira de Figueiredo

Vitória da Conquista/BA

renato@uesb.br

Explorando o Explorer



Vamos supor que você queira ver toda a lista de páginas “lembradas” no campo de endereços do Explorer 5 (por exemplo, para achar uma página dentro do site www.macmania.com.br). E aí, complicado? Que nada! Você pode começar selecionando o campo de URLs pressionando **Command**(L) e depois teclar **Control**(→). A URL digitada será selecionada aos poucos. Para se mover dentro da lista, use as teclas **Up** e **Down**. Para fechar a lista pressione **Esc**.